

# ZoomText Toetsenbord met grote letters



## Gebruikershandleiding v4.1

## **Auteursrechten**

### **ZoomText Toetsenbord Software**

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Alle rechten voorbehouden.

### **ZoomText Grootletter Toetsenbord v4.1 Gebruikersgids**

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Eerste editie: maart, 2016

Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 USA

Het ongeoorloofd kopiëren, dupliceren, verkopen of anderszins verspreiden van deze software of documentatie is een overtreding van de Federal Copyright Law. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of vertaald in een andere taal, in welke vorm of op welke wijze ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

## **Handelsmerken**

**ZoomText** is een geregistreerd handelsmerk van Algorithmic Implementations, Inc.

**ZoomText Grootletter Toetsenbord** is een handelsmerk van Algorithmic Implementations, Inc.

**Windows** is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

## **Software License Agreement**

The software included with this product is licensed, not sold. You must either agree to the license contract in the software Setup screen or promptly return the ZoomText Large-Print Keyboard, along with the software, for a refund, excluding the return costs. After you install the software, you may consult the license and the Limited Warranty for the product at any time by looking in the "Legal Information" section of the software Help files. You may also print a copy for your records.

# Inhoudsopgave

---

Welkom bij het ZoomText Toetsenbord .....	2
ZoomText Keyboard Functies .....	3
Nieuw in de Toetsenbord software v4.1.....	5
Systeemvereisten.....	6
Stap 1 – Het ZoomText Toetsenbord aansluiten.....	7
Stap 2 – De Toetsenbord software installeren.....	8
Stap 3 – De Toetsenbord software activeren .....	9
Step 4 – De Toetsenbord software updaten .....	14
Stap 5 – Gebruik van de ZoomText functietoetsen .....	16
Step 6 – De ZoomText Functietoetsen opnieuw toewijzen.	20
De Toetsenbord-software met andere toetsenborden gebruiken .....	21
ZoomText Toetsenbord Instellingen.....	22
Toegang krijgen tot de ZoomText Toetsenbord Instellingen .....	23
Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen...	24
De Assistent Toets toewijzen .....	29
ZoomText commando's toewijzen .....	31
Windows commando's toewijzen .....	32
Programma commando's toewijzen.....	33
De ZoomText functietoetsen in- en uitschakelen .....	34
Afgekorte toets labels .....	35
Toetsenbord statuslampjes.....	36
USB-poorten .....	37
Onderhoud .....	38
Probleemoplossing .....	39
Gezondheidswaarschuwing .....	42
Beperkte garantie .....	43

## Welkom bij het ZoomText Toetsenbord

---

Welkom en gefeliciteerd met uw nieuwe ZoomText Grootletter Toetsenbord. Hartelijk dank voor uw keuze voor het ZoomText Toetsenbord. We zijn ervan overtuigd dat u het innovatieve ontwerp, de functionaliteit en prestaties zal waarderen.

In de ZoomText Toetsenbord gebruikersgids en het helpstelsel vindt u alle nodige informatie over de configuratie en het gebruik van uw ZoomText Toetsenbord. Wij raden u aan om, alvorens u met het toetsenbord aan de slag gaat, enkele minuten uit te trekken om te leren welke fantastische functies en voordelen het ZoomText Toetsenbord u biedt. U vindt deze informatie terug in de volgende rubriek, getiteld [ZoomText Toetsenbord Functies](#).



## ZoomText Keyboard Functies

---

Uw nieuwe "4de generatie" ZoomText Toetsenbord biedt de volgende fantastische functionaliteiten en voordelen.

- **Strak, modern ontwerp dat bij elk werkstation past.** Het ZoomText Toetsenbord heeft een uitgekiend ontwerp dat zowel aantrekkelijk is als aangepast voor slechtzienden, een prestatie die voordien "onmogelijk" werd geacht. Dit is het toetsenbord dat al uw vrienden zullen bewonderen.
- **Contrastrijke toetsdoppen die goed zichtbaar zijn, zelfs bij weinig licht!** Elke toets op het ZoomText Toetsenbord heeft toetsdoppen met grote opdruk die steeds goed zichtbaar zijn, zelfs bij weinig licht. En het ZoomText Toetsenbord is beschikbaar in een reeks kleurenschema's met extra groot contrast, zoals Wit op Zwart en Zwart op Geel.
- **Een compleet toetsenbord met lay-out volgens de industriestandaard.** Met zijn complete toetsenbord lay-out, inclusief numeriek toetsenblok en navigatietoetsen, komt het ZoomText Toetsenbord tegemoet aan al uw behoeften en wensen, welke applicatie u ook gebruikt. En het ZoomText Toetsenbord is voorzien van lay-outs volgens de industriestandaard, zodat ook aan de eisen binnen bedrijven en organisaties wordt voldaan.
- **Hoogwaardig toetsenbord dat u met veel plezier zult gebruiken.** Het ZoomText Toetsenbord is voorzien van hoogwaardige toetsen, uitgerust met een schakelaar met schaarmechanisme, waardoor u snel, accuraat en in alle comfort kunt typen. U zal snel ervaren hoe comfortabel dit toetsenbord aanvoelt en hierdoor extra vertrouwen krijgen in uw typevaardigheid.

- **Een stevig frame dat verankerd blijft onder uw handen.** Het ZoomText Toetsenbord is gebouwd op een duurzaam, verzwaard onderstel zodat het op uw bureau blijft staan en steeds stevig en stabiel aanvoelt, zelfs als u "vinnig" typt.
- **Toegang tot uw favoriete ZoomText functies en meer met slechts één druk op de knop.** Als u de ZoomText Toetsenbord software heeft geïnstalleerd, dan werken de functietoetsen F1 tot F12 ook voor ZoomText functies, waardoor u met één knop toegang krijgt tot al uw favoriete ZoomText commando's, Windows commando's (Internet en multimedia), of zelfs commando's om een toepassing, document of webpagina te openen, zonder dat u moeilijke sneltoetscombinaties moet onthouden! En uw ZoomText Toetsenbord software kan gebruikt worden met elk toetsenbord; u kunt de ZoomText functies dus ook gebruiken op het toetsenbord van uw laptop of op elk ander toetsenbord dat u wilt of moet gebruiken.
- **Twee handig geplaatste USB-poorten.** Het ZoomText Toetsenbord heeft ook twee "steeds bereikbare" USB-poorten— één aan elke kant van het toetsenbord. Sluit uw muis, USB stick, webcam, LED lamp of om het even welk ander USB-apparaat aan zonder een beroep te moeten doen op de moeilijk bereikbare USB-poorten aan de achterkant van uw laptop, of nog erger, aan de achterkant van uw desktop onder uw bureau.
- **De ideale partner.** Het ZoomText Grootletter Toetsenbord is de ideale partner van ZoomText Magnifier en ZoomText Magnifier/Reader (versie 9.03 en nieuwer). Wanneer u ze samen gebruikt, beschikt u over een compleet werkstation voor slechtzienden.

## Nieuw in de Toetsenbord software v4.1

---

De nieuwe toetsenbord software versie 4.1 voegt de volgende functies en verbeteringen toe voor gebruik van het ZoomText Toetsenbord.

- **Toetsenbord Update Assistent.** De nieuwe Automatische update assistent controleert automatisch of een nieuwe versie van de toetsenbord software beschikbaar is, telkens wanneer uw systeem wordt opgestart. Als een nieuwe versie van de software beschikbaar is, dan geeft de update assistent u de mogelijkheid om de nieuwe software te downloaden en te installeren. **Opmerking:** Een Internet verbinding is vereist om deze functie te gebruiken. Voor meer informatie, zie [Aan de slag: Stap 4—Update de toetsenbord software](#).
- **De functietoetsen moeten minder lang ingedrukt worden om ZoomText functies te activeren.** De tijd dat functietoetsen moeten worden ingedrukt om de functiemodus te activeren kan nu ingesteld worden op 0,5 seconde en op 1 seconde, waardoor u sneller toegang krijgt tot de ZoomText functie commando's. Voor meer informatie, zie [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).
- **Instelbare time-out om functiemodus af te sluiten.** De time-out van de ZoomText functiemodus kan nu worden ingesteld in stappen van 3, 4 en 5 seconden. Voor meer informatie, zie [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).
- **Keuze van geluidssignalen om aan te geven wanneer de functiemodus actief is.** U kunt voortaan geluidssignalen laten weerklinken om aan te geven wanneer de ZoomText functiemodus wordt in- en uitgeschakeld. U kunt kiezen uit vier verschillende geluiden en drie volumeniveaus. Voor meer informatie, zie [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

## **Systeme vereisten**

---

De volgende hardware en software is vereist om het ZoomText Toetsenbord te gebruiken.

- USB toetsenbordaansluiting
- Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista of XP
- ZoomText 9.03 of nieuwer (om de ZoomText functietoetsen te gebruiken)



## **Stap 1—Het ZoomText Toetsenbord aansluiten**

U kunt uw ZoomText Toetsenbord op uw computer aansluiten via een willekeurige vrije USB-poort.

### ▪ **Om het ZoomText Toetsenbord aan te sluiten**

1. steek de rechthoekige USB-stekker aan het uiteinde van de toetsenbordkabel in een van de rechthoekige USB-poorten van uw computer.



## Stap 2—De Toetsenbord software installeren

---

De installatie van de ZoomText Toetsenbord-software is erg eenvoudig, waardoor u het proces in slechts enkele stappen kunt voltooien.

### ▪ Om de Toetsenbord-software te installeren

1. Plaats de ZoomText Toetsenbord software CD in de CD/DVD-lezer.

*Het installatieprogramma start automatisch.*

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



### ▪ Als het Installatieprogramma niet automatisch start

1. Druk op **Windows + U** om het **Uitvoeren** dialoogvenster te openen.
2. Blader naar uw CD/DVD-lezer.
3. Selecteer het Installatieprogramma en klik op **Open**.
4. Klik **OK** in het dialoogvenster Uitvoeren.

## **Stap 3—De Toetsenbord software activeren**

---

Nadat het Installatieprogramma klaar is met het installeren van de ZoomText Toetsenbord-software wordt gevraagd of u de software wenst te activeren. Activeren is vereist alvorens u de ZoomText Functietoetsen kunt gebruiken. Het activeringsproces is eenvoudig en veilig; het neemt slechts een paar seconden in beslag wanneer het wordt uitgevoerd via het internet. Als u het activeringsproces overslaat tijdens het installatieproces wordt u gevraagd om opnieuw te activeren telkens wanneer u probeert om de ZoomText functietoetsen te gebruiken.

### **▪ Om de ZoomText Toetsenbord-software te activeren**

1. Om de ZoomText Toetsenbord-software te activeren heeft u het serienummer nodig dat samen met uw aangekocht product geleverd werd. U kunt het serienummer op de volgende locaties vinden:
  - Op het hoesje van de ZoomText Toetsenbord CD.
  - Op de zijkant van de doos van het ZoomText Toetsenbord.
  - Op de achterflap van de ZoomText Toetsenbord Gebruikershandleiding.

2. Voer in de Activeringsassistent uw naam, bedrijf en serienummer in en klik vervolgens op de knop **Volgende**.
  - **Als u verbonden bent met het internet** worden uw serienummer en systeemcode automatisch naar de Ai Squared activeringsserver gestuurd voor validatie. Vervolgens wordt een activeringscode naar uw computer gestuurd, die uw ZoomText Toetsenbord softwarelicentie activeert. Dit proces duurt maar enkele seconden.
  - **Als u niet verbonden bent met het internet** geeft de assistent uw serienummer en systeemcode weer, samen met instructies hoe u manueel een activeringscode kunt bekomen. U kunt een activeringscode bekomen op de activeringswebsite van Ai Squared (via een andere computer die verbonden is met het internet), of door contact op te nemen met de afdeling Productondersteuning van Ai Squared.

Telefonische ondersteuning bij de activering is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur EST.

In Noord-Amerika belt u het nummer: 1 (866) 331-1233  
Buiten Noord-Amerika belt u het nummer: +1 (802) 362-5393

## **De ZoomText Toetsenbord-software op meer dan één computer activeren**

Met de versie voor één gebruiker van de ZoomText Toetsenbord-software kunt u de software op maximaal drie computers installeren en activeren (in overeenstemming met de ZoomText Toetsenbord Software Licentieovereenkomst). Meerdere activeringen zijn bedoeld voor personen die meer dan één computer hebben, zoals een thuiscomputer, een werkcomputer en een laptop. Hoewel de ZoomText Toetsenbord-software op drie computers mag worden geïnstalleerd, is het gebruik van de collectieve installaties te allen tijde beperkt tot één gebruiker.

## **Uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie overdragen (de software deactiveren)**

Als u uw ZoomText Toetsenbord-software naar een nieuwe computer wilt overdragen, of u de harde schijf van uw huidige computer moet herformatteren, dan is het belangrijk dat uw de softwarelicentie eerst terug naar de Ai Squared activeringsserver overdraagt. Zo wordt uw licentie bewaard zodat u deze later kunt gebruiken om een nieuwe installatie van de ZoomText Toetsenbord-software te activeren.

### **▪ Om uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie te verzenden**

Selecteer in het Windows systeemvak (naast de klok in de taakbalk) het ZoomText Toetsenbord pictogram om het pop-up menu weer te geven. Kies in het menu, **Softwarelicentie overdragen...** Deze actie zal de ZoomText Toetsenbord Activeringsassistent opstarten en u helpen bij het overdrachtproces. Het proces zal de installatie van de ZoomText Toetsenbordsoftware deactiveren en de licentie terug overdragen naar de Ai Squared activeringsserver.

## **Veelgestelde vragen over de activering van de ZoomText Toetsenbord-software**

Hieronder vindt u een reeks vragen en antwoorden over de activering van de ZoomText Toetsenbord-software.

- **Wat is productactivering?**

Productactivering is een technologie die wordt gebruikt bij het bestrijden van piraterij en die het mogelijk maakt om te controleren dat de gebruiker van de ZoomText Toetsenbord-software over een rechtmatige licentie beschikt.

- **Hoe werkt productactivering?**

Het activeringsproces kijkt na of het serienummer geldig is en niet op meer computers werd geactiveerd dan de ZoomText Toetsenbord Software Licentieovereenkomst toelaat.

- **Wat gebeurt er als ik mijn product niet activeer?**

Als u uw product niet activeert, kunt u de ZoomText Toetsenbord-software niet gebruiken tot u dit doet.

- **Wat als mijn productactivering faalt?**

De productactivering zal slechts in uitzonderlijke omstandigheden falen. In de meeste gevallen kunt u de ZoomText Toetsenbord-software even snel en eenvoudig reactiveren als de originele activering. Als uw poging om de software te reactiveren faalt, neem dan contact op met de Ai Squared Productondersteuning.

- **Wat als ik mijn computer moet herformatteren of upgraden?**

Als u uw harde schijf moet herformatteren of uw Windows besturingssysteem moet upgraden, dan moet u eerst uw ZoomText Toetsenbord softwarelicentie terug overdragen naar de ZoomText Toetsenbord activeringsserver. Zie [Uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie overdragen \(de software deactiveren\)](#) in de vorige rubriek.

Opmerking: U hoeft uw ZoomText Toetsenbord softwarelicentie niet over te dragen wanneer u Windows service packs en hotfixes installeert.

- **Wat als ik mijn ZoomText Toetsenbord software naar een andere computer wil verplaatsen?**

Als u uw ZoomText Toetsenbord-software naar een nieuwe computer wil overdragen, dan is het belangrijk dat uw de softwarelicentie eerst terug naar de Ai Squared activeringsserver overdraagt. Zo wordt uw softwarelicentie bewaard zodat u deze later kunt gebruiken om uw nieuwe installatie van de ZoomText Toetsenbord-software te activeren. Zie [Uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie overdragen \(de software deactiveren\)](#) in de vorige rubriek.

## Step 4—De Toetsenbord software updaten

---

De ZoomText Toetsenbord-software controleert de versie en updatet deze automatisch online. Deze dienst zorgt ervoor dat uw installatie van de ZoomText Toetsenbord-software bijgewerkt blijft met de laatste aanpassingen en verbeteringen. Dit werkt als volgt...

Iedere keer dat u uw systeem opstart, kijkt de Update-assistent na of u online bent. Als dit het geval is, controleert de assistent of u de laatste versie gebruikt. Als een update beschikbaar is, dan zal de Update-assistent u vragen of u deze wilt downloaden. Als u op "Ja" klikt, wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Indien u of uw netwerkbeheerder niet wilt controleren op updates telkens u ZoomText start, dan kunnen de automatische updates als volgt worden uitgeschakeld:

- **Om automatisch updaten uit te schakelen**

1. Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows systeemvak (naast de klok).

*Het ZoomText Toetsenbord menu verschijnt.*

2. Kies in het ZoomText Toetsenbord menu de optie **ZoomText Toetsenbord Instellingen...**

*Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen verschijnt.*

3. Deselecteer **Controleren op online updates iedere keer dat ZoomText Toetsenbord wordt opgestart.**
4. Klik op **OK.**

Naast het automatisch updaten, kunt u ook steeds manueel controleren op updates.



▪ **Om manueel te controleren op updates**

1. Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows systeemvak (naast de klok).

*Het ZoomText Toetsenbord menu verschijnt.*

2. Kies in het ZoomText Toetsenbord menu **Controleren op programma-updates...**

*De Update-assistent verschijnt en begeleidt u doorheen de updateprocedure.*

## Stap 5—Gebruik van de ZoomText functietoetsen

---

### Over de ZoomText Functietoetsen

Wanneer de ZoomText Toetsenbord-software draait, kunnen de functietoetsen (F1 tot F12) gebruikt worden om een reeks ZoomText functies uit te voeren. Dankzij deze ZoomText functietoetsen heeft u met één druk op de knop toegang tot de meest gebruikte functionaliteiten en commando's in ZoomText Magnifier en ZoomText Magnifier/Reader. Pictogrammen van de standaard toegewezen commando's staan afgebeeld boven de functietoetsen. Omschrijvingen van deze standaard commando's vindt u in de tabel [Standaard ZoomText Functietoetsen](#) onder deze tekst. Volledige informatie over deze functies vindt u in de ZoomText Gebruikersgids of het ZoomText Helpstelsysteem.



*Functietoetsen met ZoomText functiepictogrammen.*

### De ZoomText Functietoetsen gebruiken

Zoals eerder vermeld, kunt u de ZoomText functies activeren worden via de functietoetsen (F1 tot F12). Hoe gebruikt u de normale functietoetsen en de ZoomText Functietoetsen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dit werkt als volgt...

Om te beginnen verstoren de ZoomText Functietoetsen geenszins de normale werking van uw functietoetsen. Dus, als u gewoon op de functietoetsen drukt, zullen de normale commando's nog steeds werken in al uw toepassingen.

Om de ZoomText Functietoetsen te gebruiken, drukt u op de functietoets en houdt u deze een halve seconde ingedrukt. De toegewezen functie zal worden geactiveerd en de ZoomText Functiemodus wordt een paar seconden geactiveerd. Wanneer de Functiemodus actief is, kunt u gewoon op de functietoetsen drukken (in plaats van ze ingedrukt te houden) om nieuwe commando's te activeren. Om u te laten weten dat de modus actief is, verschijnt er een ZoomText banner bovenaan het scherm en weerklinkt een ritmisch geluidssignaal. De Functiemodus wordt 3 seconden nadat de laatste functietoets werd geactiveerd automatisch uitgeschakeld, ofwel onmiddellijk uitgeschakeld wanneer u een willekeurige andere toets indrukt. U kunt instellen hoe lang u de toets moet ingedrukt houden, hoe snel de functiemodus wordt uitgeschakeld, en de verschijning van de banner en de geluidssignalen in het dialoogvenster [ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).






**Belangrijk!** Als u een laptop of compact toetsenbord gebruikt dat zodanig is ingesteld dat u de Fn-toets moet ingedrukt houden om de normale functietoetscommando's te activeren, dan moet u de Fn-toets ook ingedrukt houden om de ZoomText functies te gebruiken.

## **De Functietoetsen gebruiken met ZoomText Magnifier**







Zes van de functietoetsen (toets F7 tot F12) zijn standaard toegewezen aan spraak- en leescommando's die alleen beschikbaar zijn wanneer u ZoomText Magnifier/Reader gebruikt. Daarom zullen deze zes functietoetsen, wanneer ze ingedrukt worden terwijl ZoomText Magnifier actief is, hun toegewezen commando's niet uitvoeren. In plaats daarvan zal u gevraagd worden om een commando naar keuze toe te wijzen aan de functietoetsen. Meer informatie over het opnieuw toewijzen van de functietoetsen vindt u in de rubriek [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

## Standaard ZoomText Functietoetsen

Hieronder vindt u omschrijvingen van de standaard ZoomText Functietoetsen.

Functietoets	ZoomText Functie	Omschrijving
F1		Start ZoomText. Schakelt ZoomText ook in en uit wanneer ZoomText draait.
F2		Geeft de ZoomText werkbalk weer.
F3		Schakelt de kleurenverbetering van ZoomText in en uit.
F4		Opent de Web Zoeker.
F5		Vermindert het ZoomText vergrotingsniveau.
F6		Verhoogt het ZoomText vergrotingsniveau.

De volgende functietoetsen zijn toegewezen aan functies die alleen beschikbaar zijn in ZoomText Magnifier/Reader.

F7		Verlaagt de spraaksnelheid.
F8		Verhoogt de spraaksnelheid.
F9		Start AppReader op om tekst te lezen in de laatste actieve toepassing.
F10		Start DocReader op om tekst te lezen uit de laatste actieve toepassing.
F11		Start de Background Reader op.
F12		Schakelt spraak in en uit.

## **De ZoomText Functies opnieuw toewijzen aan een functietoets.**

U kunt elk van de functietoetsen opnieuw instellen om een commando van uw keuze uit te voeren: een ZoomText commando, Internet en multimedia commando of een commando om een toepassing, document of webpagina te openen. Volledige informatie en instructies over het opnieuw toewijzen van de functietoetsen vindt u in de rubriek [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

## Step 6—De ZoomText Functietoetsen opnieuw toewijzen

---

U kunt elk van de functietoetsen opnieuw instellen om een commando van uw keuze uit te voeren: een ZoomText commando, Internet en multimedia commando of een commando om een toepassing, document of webpagina te openen. Volledige informatie en instructies over het opnieuw toewijzen van de functietoetsen vindt u in de rubriek [Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

## **De Toetsenbord-software met andere toetsenborden gebruiken**

---

Wij weten dat er zich situaties kunnen voordoen waarin uw ZoomText Toetsenbord niet beschikbaar is of waarin u een ander toetsenbord moet gebruiken omdat dit vereist is of het beter geschikt is voor de uit te voeren taak. We willen niet dat u moet kiezen tussen het ZoomText Toetsenbord gebruiken met de ZoomText functies en een ander toetsenbord gebruiken zonder de ZoomText functies. Daarom hebben we de ZoomText Toetsenbord-software en de ZoomText functies zodanig ontwikkeld dat ze werken op vrijwel elk toetsenbord dat u wilt of moet gebruiken.

### **De ZoomText Functietoetsen gebruiken op laptops en toetsenborden met compacte lay-out**

Vele laptop toetsenborden en compacte desktop toetsenborden gebruiken de functietoetsen (F1 tot F12) om speciale commando's te activeren, zoals de helderheid van het scherm, schakelen tussen video modi en regelen van het audiovolume. Deze speciale commando's worden meestal geactiveerd door de Fn-toets ingedrukt te houden terwijl men de functietoets indrukt. Hierdoor worden nog steeds de normale functietoets commando's geactiveerd wanneer de functietoetsen alleen worden ingedrukt (zonder de Fn-toets ingedrukt te houden), en worden de methodes om de ZoomText Functies te activeren nog steeds uitgevoerd zoals beschreven in Stap 5—De ZoomText functietoetsen gebruiken.

Op sommige laptops kan de Fn-toets echter omgekeerd worden zodat de speciale functies worden uitgevoerd zonder dat de Fn-toets wordt ingedrukt, en u de Fn-toets moet ingedrukt houden om de normale functietoets commando's uit te voeren. In dit geval moet de Fn-toets ook worden ingedrukt om ZoomText functietoetsen te activeren.

## ZoomText Toetsenbord Instellingen

---

In de ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u elk van de functietoetsen opnieuw toewijzen om het commando van uw keuze uit te voeren: een ZoomText commando, een Windows commando (Internet en multimedia) of een commando om een toepassing, document of webpagina te openen. In de ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u ook de ZoomText functietoetsen in- en uitschakelen en de opties voor de functietoetsen aanpassen.

- [Toegang krijgen tot de ZoomText Toetsenbord Instellingen](#)
- [Het dialoogvenster Toetsenbord Instellingen](#)
- [De Assistent Toets toewijzen](#)
- [ZoomText commando's toewijzen](#)
- [Windows commando's toewijzen](#)
- [Programma commando's toewijzen](#)
- [De ZoomText functietoetsen uitschakelen](#)




## Toegang krijgen tot de ZoomText Toetsenbord Instellingen

---

Wanneer de ZoomText Toetsenbord software draait, verschijnt het programma pictogram in het Windows systeemvak (naast de klok). Wanneer u op het programma pictogram klikt, verschijnt een pop-up menu waarin u het volgende kunt doen:

- De ZoomText functietoetsen in- en uitschakelen
- Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen openen
- De toetsenbord banner en geluidssignalen in- en uitschakelen
- De productlicentie activeren of overdragen
- Controleren op updates voor de toetsenbord software
- Informatie raadplegen over de ZoomText Toetsenbord software
- Het ZoomText Toetsenbord Helpstelsysteem openen



*ZoomText Toetsenbord systeemvak menu*

## Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen

---

In het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u de huidige functietoets toewijzingen raadplegen en deze veranderen zodat de functietoetsen andere commando's uitvoeren—u gebruikt hiervoor de Assistent Toets toewijzen. In het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u verder ook alle functietoetsen uitschakelen en het ZoomText Toetsenbord pictogram in het systeemvak verbergen.

- **Om het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen te openen**

1. Klik in het Windows systeemvak op het ZoomText Toetsenbord pictogram.

*Het ZoomText Toetsenbord systeemvak menu verschijnt.*

2. Selecteer **ZoomText Toetsenbord openen**.

*Het ZoomText Toetsenbord Instellingen dialoogvenster verschijnt.*



*Dialogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen*

Instelling	Omschrijving
De ZoomText functietoetsen inschakelen	Schakelt alle ZoomText functietoetsen in. Als u dit vakje deselecteert, worden de functietoetsen uitgeschakeld.
Toets	Toont de functietoets die aan elke ZoomText functionaliteit is gekoppeld.
Functietoets label	Toont het pictogram dat aan elke standaard functietoets is gekoppeld.
Toegewezen commando	Toont een beschrijving van het commando dat momenteel aan de functietoets is toegewezen.
Toets toewijzen	Opent de Assistent Toets toewijzen voor de aangeduide functietoets.
Standaard toewijzingen herstellen	Herstelt alle functietoets toewijzingen naar de standaard fabriekswaarden.
Andere instellingen...	Opent het dialoogvenster <b>Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen</b> .
Tijd dat functietoetsen ingedrukt moeten worden	Stelt de tijd in dat een functietoets ingedrukt moet worden om het toegewezen commando uit te voeren en de functiemodus te activeren.
Time-out om functiemodus af te sluiten	Stelt de tijd in dat de functiemodus actief blijft (alvorens automatisch te sluiten) nadat u op een functietoets hebt gedrukt.

**Opmerking:** U kunt het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen ook openen vanuit het Windows **Start**-menu, **Programma's > ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard**.


## Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen

In het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u het ZoomText Toetsenbord systeemvak pictogram tonen en verbergen, alsook de weergave van ZoomText Toetsenbord banner.

### ▪ Om het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen te openen

1. Klik op de knop **Andere instellingen** in het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen.

*Het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen verschijnt.*



*Het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen*

Instelling	Omschrijving
Een ZoomText Toetsenbord pictogram tonen in het systeemvak	Toont het ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows systeemvak. Wanneer u op het pictogram klikt, verschijnt een menu waarmee u toegang krijgt tot de ZoomText Toetsenbord Instellingen en andere opties.
De functietoets banner tonen (wanneer de functiemodus actief is)	Toont een "ZoomText Toetsenbord" banner wanneer de functietoets modus actief is. De banner is de visuele aanduiding dat de functietoets modus actief is.
Grootte van de banner	Stelt de grootte in van de toetsenbord banner.
Kleur van de banner	Stelt de kleur in van de toetsenbord banner.
Locatie van de banner	Stelt de locatie van de toetsenbord banner, zijnde tegen de bovenste of de onderste rand van het scherm.
De functietoets geluidssignalen afspelen (wanneer de functiemodus actief is)	Speelt een geluidssignaal af wanneer de functietoets modus actief is. Het geluidssignaal is de auditieve aanduiding dat de functietoets modus actief is.
Deze geluiden gebruiken	Selecteert het geluidssignaal dat zal worden afgespeeld.
Volume van het geluidssignaal	Selecteert het afspeelvolumen van het geluidssignaal.
Taal van de gebruikersinterface	Selecteert de taal van de gebruikersinterface van de ZoomText Toetsenbord software.
Controleren op online updates iedere keer dat ZoomText Toetsenbord wordt opgestart	Telkens wanneer u uw systeem opstart, zal de Update-assistent online controleren of er programma updates beschikbaar zijn. Als er updates beschikbaar zijn, dan geeft de Update-assistent u de mogelijkheid om deze te downloaden en te installeren.

## De Assistent Toets toewijzen

---

Wanneer u op de knop **Toets toewijzen** klikt in het dialoogvenster [ZoomText Toetsenbord Instellingen](#), verschijnt de Assistent Toets toewijzen. Met de Assistent Toets toewijzen, kunt u de ZoomText functietoetsen toewijzen aan de ZoomText commando's of Windows commando's (Internet of multimedia) van uw keuze, of ze gebruiken om een applicatie, een webpagina of een document te openen.

### ▪ Om ZoomText functietoetsen opnieuw toe te wijzen

1. Open het dialoogvenster **ZoomText Toetsenbord Instellingen** en selecteer de toets waarvan u de toewijzing wenst te veranderen.
2. Klik op de knop **Toets toewijzen**.

*De Assistent Toets toewijzen verschijnt.*

3. Kies het gewenste type toewijzing en klik op de knop **Volgende**.

*De Assistent toont een lijst van commando opties voor het geselecteerde type toewijzing.*


Voor meer informatie over de verschillende types commando opties, zie

[ZoomText commando's toewijzen](#),  
[Windows commando's toewijzen](#),  
[Programma commando's toewijzen](#).

---

**Snelle tip!** U kunt ook de **Alt**-toets ingedrukt houden terwijl u op een functietoets drukt om de Assistent Toets toewijzen te openen voor die bepaalde functietoets.

---



*Dialogovenster – Assistent Toets toewijzen*

<b>Instelling</b>	<b>Omschrijving</b>
De standaard instelling gebruiken	De geselecteerde functietoets zal het vooraf (standaard) toegewezen commando bedienen.
Deze toewijzing ongedaan maken	Schakelt de geselecteerde functietoets uit.
Kiezen uit een lijst van ZoomText commando's	Biedt u de mogelijkheid om een ZoomText commando toe te wijzen aan de geselecteerde functietoets.
Kiezen uit een lijst van Windows commando's	Biedt u de mogelijkheid om een Windows commando (internet of multimedia) toe te wijzen aan de geselecteerde functietoets.
Een programma, webpagina of document starten	Laat u toe een programma, webpagina of document te starten door op de geselecteerde functietoets te drukken.




## ZoomText commando's toewijzen

Wanneer u de optie **Kies uit een lijst van ZoomText commando's** selecteert in de [Assistent Toets toewijzen](#), verschijnt het volgende dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een ZoomText commando kiezen om aan de functietoets toe te wijzen die u hebt geselecteerd in het dialoogvenster [ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

- **Om een ZoomText commando toe te wijzen aan een ZoomText functietoets**

Kies het gewenste ZoomText commando en klik vervolgens op de knop **Voltoeien**.



*Assistent Toets toewijzen - ZoomText commando opties*


## Windows commando's toewijzen

---

Wanneer u de optie **Kies uit een lijst van Windows commando's** selecteert in de [Assistent Toets toewijzen](#), verschijnt het volgende dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een Windows Internet of multimedia commando kiezen om aan de functietoets toe te wijzen u hebt geselecteerd in het dialoogvenster [ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

- **Om een Windows commando toe te wijzen aan een ZoomText functietoets**

Kies het gewenste Windows commando en klik vervolgens op de knop **Voltooien**.



*Assistent Toets toewijzen - Windows commando opties*


## Programma commando's toewijzen

---

Wanneer u de optie **Een programma, webpagina of document opstarten** selecteert in de [Assistent Toets toewijzen](#), verschijnt het volgende dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een programma, webpagina of document aanduiden dat geopend moet worden wanneer u op de functietoets drukt die u hebt geselecteerd in het dialoogvenster [ZoomText Toetsenbord Instellingen](#).

- **Om een programma commando toe te wijzen aan een ZoomText functietoets**

Voer het pad of de URL in voor het programma, de webpagina of het document dat u wilt openen en klik vervolgens op de knop **Voltooien**.



*Assistent Toets toewijzen - programma commando opties*

## De ZoomText functietoetsen in- en uitschakelen


---

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u de ZoomText functietoetsen tijdelijk wilt of moet uitschakelen.

- **Om de ZoomText functietoetsen in- en uit te schakelen**

Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het systeemvak en vink **ZoomText Functietoetsen inschakelen** aan of uit.

*De functietoetsen zijn ingeschakeld of actief wanneer er een vinkje staat naast het menu item.*













*Systeemvak menu met functietoetsen ingeschakeld*

## Afgekorte toets labels

---

Om de toetsen van het ZoomText Toetsenbord te kunnen voorzien van grote letters, werden sommige namen van conventionele toetsen afgekort zodat ze op de toetsdop passen. Deze toetsen worden hieronder vermeld.

	Print Screen (schermafdruck maken)		Insert (invoeegen)
	Scroll Lock (scrollen vastzetten)		Delete (verwijderen)
	Pause / Break (pauze)		Page Up (pagina naar omhoog)
	Home (naar begin document gaan)		Page Down (pagina naar omlaag)
	End (naar einde document gaan)		Num Lock (numeriek toetsenblok vastzetten)

## Toetsenbord statuslampjes

---

De toetsenbord lampjes, boven het numerieke toetsenbord, geven de status aan van de schakeltoetsen Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock. Als bijvoorbeeld het numeriek toetsenbord actief is, brandt het Num Lock lampje. Wanneer Caps Lock (hoofdletters aan) uit staat, brandt het Caps Lock lampje niet.



*ZoomText Toetsenbord statuslampjes*

## **USB-poorten**

---

Het ZoomText Toetsenbord is uitgerust met twee "steeds bereikbare" USB-poorten, één aan elke kant van het toetsenbord. Deze poorten kunnen gebruikt worden om de meeste soorten USB-apparaten aan te sluiten, zoals een muis, USB stick, webcams of LED lampje. Dankzij de handige plaatsing kunt u de moeilijk te bereiken USB-poorten aan de achterkant van uw laptop vermijden, of nog erger, aan de achterkant van uw desktop onder uw bureau.

## Onderhoud

---

- **Er is een vloeistof gemorst op het toetsenbord.**

Wanneer een vloeistof op het toetsenbord is gemorst, dient u uw computer onmiddellijk uit te schakelen en alle apparaten los te koppelen. Draai het toetsenbord ondersteboven om de vloeistof eruit te laten vloeien.

- Als de vloeistof water is, laat u het toetsenbord gewoon drogen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Als de vloeistof een plakkerige substantie is, laat u de vloeistof uit het toetsenbord lopen en reinigt u daarna het toetsenbord met een vochtige doek. Laat het toetsenbord drogen alvorens het opnieuw op de computer aan te sluiten.

- **Uw toetsenbord schoon houden.**

Voor optimale prestaties dient u uw toetsenbord schoon en vrij van vuil te houden, zoals voedselkruimels of stof. Toetsenborden moeten maandelijks schoongemaakt worden, met een "spuit en veeg" schoonmaakproduct aangebracht met een doek. Zorg ervoor dat de computer uit staat alvorens het toetsenbord schoon te maken.



## Probleemoplossing

---

### ▪ **Het toetsenbord reageert totaal niet**

Als uw toetsenbord niet reageert, probeer dan onderstaande oplossingen toe te passen:

- Sluit alle eventuele port replicators, USB hubs, KVM switches enz. kort. Sluit de ontvanger rechtstreeks aan op een poort van de computer.
- Controleer of de stekker van het toetsenbord stevig op de juiste poort op de computer is aangesloten.
- Probeer het toetsenbord op een andere USB-poort aan te sluiten (indien er meerdere aanwezig zijn).
- Ga na of een ander apparaat op diezelfde USB-poort wel correct werkt.
- Sluit de computer af, wacht 10 seconden en start het systeem dan opnieuw op.

### ▪ **Sommige toetsen reageren niet**

Wanneer sommige toetsen van uw toetsenbord niet reageren, kan dat wijzen op een conflict tussen hardware of software componenten op uw systeem. In bepaalde gevallen kan het gebruik van een port replicator, een USB hub of een KVM switch onvoorspelbaar gedrag van de toetsen teweegbrengen. Deze problemen kunnen zich ook voordoen wanneer een toetsenbord stuurprogramma van een andere fabrikant op uw computer actief is. Indien uw toetsenbord dit gedrag vertoont, probeer het dan rechtstreeks op een USB-poort op de computer aan te sluiten en schakel alle toetsenbord stuurprogramma's van andere fabrikanten uit.

- **De ZoomText functietoetsen reageren niet**

Indien de ZoomText functietoetsen niet reageren, controleer dan eerst of de ZoomText Toetsenbord software geïnstalleerd is en draait, en dat de functietoetsen ingeschakeld zijn. Wanneer de ZoomText Toetsenbord software draait, verschijnt een ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows systeemvak (naast de klok). Als u dit pictogram niet verschijnt, is het mogelijk dat software wel draait maar met een verborgen pictogram. In dat geval, ga naar het Windows **Start**-menu en kies **Programma's > ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard**. Dit opent het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen, waarin u de functietoetsen kunt inschakelen, alsook de weergave van het ZoomText Toetsenbord pictogram in het systeemvak.

- **De ZoomText functietoetsen activeren incorrecte commando's**

Indien de ZoomText functietoetsen andere commando's activeren dan dewelke hen in het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen werden toegewezen, dan heeft een ander toetsenbord stuurprogramma mogelijk de controle van het toetsenbord overgenomen. In dat geval dient u het andere toetsenbord stuurprogramma uit te schakelen of te verwijderen om de ZoomText functietoetsen opnieuw te kunnen gebruiken.

## Gezondheidswaarschuwing

---

Zoals bij vele activiteiten kunt u, wanneer u een computer gebruikt, soms pijn krijgen aan uw handen, armen, nek, of andere lichaamsdelen. Indien u echter symptomen ondervindt zoals aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, **MAG U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG ONMIDDELIJK EEN ARTS**, ook als de symptomen voorkomen wanneer u niet op uw computer aan het werken bent. Dergelijke symptomen kunnen wijzen op pijnlijke en soms permanente letsels of stoornissen aan de zenuwbanen, spieren, ligamenten of andere lichaamsdelen. Tot deze spier- en skeletaandoeningen (SSA's) behoren carpale tunnel syndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking en andere aandoeningen.

Hoewel er nog niet echt veel geweten is over SSA's, wordt algemeen aangenomen dat veel factoren kunnen bijdragen tot het ontstaan en de ontwikkeling van deze aandoeningen: medische en fysieke omstandigheden, stress en hoe men hiermee omgaat, de algemene gezondheidstoestand en hoe een persoon zijn lichaam draait en gebruikt tijdens het werk en andere activiteiten (waaronder het gebruik van een toetsenbord of aanwijsapparaat). Sommige studies suggereren dat veelvuldig en/of langdurig gebruik van een toetsenbord ook een factor kan zijn. Raadpleeg uw dokter voor richtlijnen om comfortabeler op de computer te werken en uw risico op SSA's te verminderen.

Raadpleeg een arts indien u vragen heeft over hoe uw eigen levensstijl, activiteiten of medische of fysieke toestand in verband gebracht kunnen worden met een SSA.

## **Beperkte garantie**

---

Het ZoomText Grootletter Toetsenbord staat onder garantie tegen zowel fabricagefouten als schade opgelopen tijdens het transport. De details van elke soort garantie worden hieronder beschreven.

### **Schade tijdens het transport**

Pakketten worden soms beschadigd tijdens het vervoer door de transportfirma. Als u een toetsenbord moet terugsturen wegens beschadigde verpakking, dan moet Ai Squared hiervan op de hoogte worden gebracht binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het toetsenbord. Indien Ai Squared niet op de hoogte wordt gebracht binnen bovengenoemde termijn, behoudt Ai Squared zich het recht voor om het toetsenbord al dan niet te vervangen.

### **Fabricagefouten**

Toetsenborden staan onder garantie voor fabricagefouten tot zes (6) maanden na de oorspronkelijke verzenddatum.

Fabricagefouten omvatten maar zijn niet beperkt tot zaken zoals plakkerige of gebroken toetsen en kapotte of defecte bekabeling. Schade door normale slijtage als gevolg van het gebruik van het toetsenbord wordt niet gedekt. Als u niet zeker weet of het probleem dat u ondervindt al dan niet gedekt wordt door onze garantie, kunt u ons bellen op +1 (802) 362-3612.

Uw garantie dekt uw aankoop, niet het precieze toetsenbord dat u gebruikt. Als uw toetsenbord wordt teruggezonden voor herstelling of vervanging, dan loopt uw garantie verder vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Ze begint niet opnieuw te lopen vanaf de ontvangst van uw nieuw of hersteld toetsenbord.

## **Retourbeleid voor alle toetsenbord aankopen**

Om uw toetsenbord terug te sturen naar Ai Squared voor herstelling of vervanging, moet u eerst een RMA (Return Merchandise Authorization - Toelating om goederen terug te sturen) nummer aanvragen van Ai Squared. Teruggezonden goederen worden niet verwerkt zonder geldig RMA nummer. Neem contact op met de Ai Squared verkoopafdeling op het nummer +1 (802) 362-3612 om uw RMA te krijgen.

Ai Squared betaalt de verzendingskosten voor het terugsturen van een defect product tot 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum. Nadat u met ons contact heeft opgenomen, zorgen wij ervoor dat onze transportfirma uw pakket komt ophalen en er het juiste verzendetiket op aanbrengt. Vervolgens zullen wij uw toetsenbord, naar eigen goeddunken, ofwel herstellen ofwel vervangen.

Als uw toetsenbord kapot gaat na de eerste 30 dagen, dan moet u nog steeds een RMA aanvragen en vervolgens het toetsenbord op eigen kosten naar AI Squared sturen. Wij zullen uw toetsenbord herstellen of vervangen en het gratis naar u terugsturen.





Tel.: (802) 362-3612  
(800) 859-0270  
Fax: (802) 362-1670

E-mail: sales@aisquared.com  
support@aisquared.com

Postadres: PO Box 669  
Manchester Center, VT 05255 VSA

**[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)**